

Netterm

OBS: Não damos suporte a essa aplicação, mas caso queira fazer a instalação, segue abaixo o passo a passo!

Execute a instalação do Netterm e clique em “Next”.

(A instalação pode ser adquirida no link: [CLIQUE AQUI.](#))



Na tela seguinte marque a opção “I accept the terms in the license agreement”, e em seguida clique em “Next”.




Na tela seguinte clique em “Next”.



Na próxima tela, também clique em “Next”.



Nesta tela, também clique em “Next” para prosseguir com a instalação.




Na tela seguinte, deixe selecionado a opção padrão “Typical”, e posteriormente clique em “Next”.



Prossiga com a instalação clicando em “Install”.



Conclua a instalação clicando em “Finish”.




Clique em: Menu Iniciar > Todos os Programas > Secure Netterm, e em seguida clique com o botão direito no ícone “Secure Netterm (Ícone verde)” selecionando a opção propriedades, e depois clique em: Compatibilidade > Executar este programa em modo de compatibilidade > Windows XP (SP3) > OK.

(Somente faça este passo se você utilizar Windows 7)




Abra o atalho do “Secure Netterm”, e clique em “Options > Language > Portuguese Brasileiro > OK”



Clique em “Opções > Configurações > Ajustes Globais”.

E clique na Aba Geral, desmarque as opções “Barra de Ferramentas” e “botões de Acesso Rápido”.



Posteriormente clique na aba “Imprimindo”, marque a opção “Envia para fila de impressão do Windows”, e finalize clicando em “OK”.




Clique em “Arquivo > Lista Telefônica”



Desça a barra de rolagem, e clique na opção “Telnet Default”, posteriormente informe “Nome do Servidor=Integral”, “Servidor/IP=(IP do seu servidor Linux)”, em “Porta Telnet=23”, em “Emulação=SCO-ANSI”, “Teclas=LINUX-CONSOLE” e posteriormente clique em “Fonte”



Na janela que ira se abrir, informe “Fonte=isi_oem” e “Cor=Branco” e em seguida clique em “OK”, onde ira retornar a tela de configuração.




Voltando a tela de configuração, clique em “Area de Trabalho”



E configure “Linhas = 25”, “Colunas=81”, marque a opção “Quebra de linha” e “Sai do Netterm quando desconectar” e finalize clicando em “OK”, onde será direcionado novamente a tela de configuração.



Finalize a configuração clicando em “Adiciona” e posteriormente em “OK”.



Feche o Netterm e abra-o novamente e tecle “[Enter]”, informe seu usuário e senha e teste o acesso ao sistema.

