6 - Configuração de acesso remoto no Frente de Lojas Linux Debian

Nesta sessão, você vai poder acompanhar um vídeo com o passo a passo da instalação e configuração da ferramenta de acesso remoto Rustdesk, além de ser uma ferramenta gratuita e muito prática para o auxílio no dia a dia, o Rustdesk não possui as limitações, que o Anydesk, por ser proprietário está impondo, também utilizamos um servidor de relay da própria Avanço Informática, mantendo mais segurança nas informações que são trafegadas nos acessos.


Muito importante:

- **Para este procedimento, é fortemente recomendado que utilize um mouse ligado ao equipamento, para facilitar as configurações.**
- **Você deve definir um servidor para acesso que não seja o servidor padrão do fornecedor Rustdesk, pois assim a ferramenta vai funcionar com bem mais agilidade.**
- **Os parâmetros de servidores, não estarão no vídeo, por questões de privacidade, caso necessitem de ajuda, por favor chamem o setor de suporte da Avanço ou vejam os parâmetros no arquivo leia_sobre_rustdesk.txt, que se encontra na pasta /u/util, onde também está o pacote de instalação da ferramenta.**


> Abaixo segue o vídeo demonstrando a instalação e a base da configuração:

Os passos dos procedimentos mostrados no vídeo, estão descritos abaixo para auxílio:


Tela principal - Abra o Rustdesk




Tela principal - Clique nos 3 pontinhos para tela de configurações




Tela de configurações - Selecione segurança




Tela de segurança - Faça o desbloqueio da tela de segurança usando a senha do usuário pdv, senha super




Tela de segurança - Habilite a opção: Habilitar modificações de configuração remotas



Início
Configurações
Configurações
Geral
Segurança
Rede
Display
Conta
Sobre
Permissões
Personalizado
Habilitar teclado/mouse
Habilitar Área de Transferência
Habilitar Transferência de Arquivos
Habilitar áudio
Ativar câmera
Enable terminal
Habilitar Tunelamento TCP
Habilitar Reinicialização Remota
Habilitar gravação da sessão
Habilitar modificações de configuração remotas
Senha
Aceitar sessões de ambos os modos



Tela de configurações - Selecione rede




Tela de rede - Faça o desbloqueio da tela de rede usando a senha do usuário pdv, senha super



Tela de rede - Defina os parâmetros do servidor da Avanço, ou caso tenha algum servidor próprio para esta função.

É muito importante que você defina um servidor, para que o acesso não fique lento, pois os servidores compartilhados do fornecedor do Rustdesk, são muito lentos.



Revision #21
Created 2025-11-21 16:56:16 UTC by Dênio dos Santos
Updated 2025-12-04 13:31:46 UTC by Dênio dos Santos