

6 - Configuração de acesso remoto no Frente de Lojas Linux Debian

Nesta sessão, você vai poder acompanhar um vídeo com o passo a passo da instalação e configuração da ferramenta de acesso remoto Rustdesk, além de ser uma ferramenta gratuita e muito prática para o auxílio no dia a dia, o Rustdesk não possui as limitações, que o Anydesk, por ser proprietário está impondo, também utilizamos um servidor de relay da própria Avanço Informática, mantendo mais segurança nas informações que são trafegadas nos acessos.


Muito importante:

- **Para este procedimento, é fortemente recomendado que utilize um mouse ligado ao equipamento, para facilitar as configurações.**
- **Você deve definir um servidor para acesso que não seja o servidor padrão do fornecedor Rustdesk, pois assim a ferramenta vai funcionar com bem mais agilidade.**
- **Os parâmetros de servidores, não estarão no vídeo, por questões de privacidade, caso necessitem de ajuda, por favor chamem o setor de suporte da Avanço ou vejam os parâmetros no arquivo `leia_sobre_rustdesk.txt`, que se encontra na pasta `/u/util`, onde também está o pacote de instalação da ferramenta.**


“ Abaixo segue o vídeo demonstrando a instalação e a base da configuração:

Os passos dos procedimentos mostrados no vídeo, estão descritos abaixo para auxílio:


Tela principal - Abra o Rustdesk




Tela principal - Clique nos 3 pontinhos para tela de configurações



Tela de configurações - Selecione segurança



Tela de segurança - Faça o desbloqueio da tela de segurança usando a senha do usuário pdv, senha super



Tela de segurança - Habilite a opção: Habilitar modificações de configuração remotas

Início Configurações

Configurações

- Geral
- Segurança**
- Rede
- Display
- Conta
- Sobre


Permissões

Personalizado


- Habilitar teclado/mouse
- Habilitar Área de Transferência
- Habilitar Transferência de Arquivos
- Habilitar áudio
- Ativar câmera
- Enable terminal
- Habilitar Tunelamento TCP
- Habilitar Reinicialização Remota
- Habilitar gravação da sessão
- Habilitar modificações de configuração remotas

Senha


Aceitar sessões de ambos os modos



Tela de configurações - Selecione rede




Tela de rede - Faça o desbloqueio da tela de rede usando a senha do usuário pdv, senha super



Tela de rede - Defina os parâmetros do servidor da Avanço, ou caso tenha algum servidor próprio para esta função.

É muito importante que você defina um servidor, para que o acesso não fique lento, pois os servidores compartilhados do fornecedor do Rustdesk, são muito lentos.



Revision #21

Created 21 November 2025 16:56:16 by Dênio dos Santos

Updated 4 December 2025 13:31:46 by Dênio dos Santos