

Dúvida | Como Definir Multiplicador Frente Loja Integral?

Dúvida:

Como Definir **Multiplicador por Produto e Geral** para o **Frente de Loja** no **Sistema Integral**?

Solução:

1- Definindo Multiplicador **por Produto**

Rotina:	Parâmetros para Automação
Programa:	PRO702
Localização:	Menu Principal (F5) / Automação

Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização.

PR0702	PARAMETROS - VERSAO 12.0	
	PARAMETROS PARA AUTOMACAO	
Cada	Grava No Doc/IncCli: S N (S/N)	NCup NtFis/Alt.DT: S S
admi	Id.No Caixa/ExpDV P: S S (S/N)	Maximo Pesavel...: 00050
fisc	AltClCup/AtualFinan: S N (S/N)	Maximo N. Pesavel: 00100
Auto	Baixar Venda/MinMax: D S (D/S)	C.CRecPag/AtuAuto: SN(S/
Gera	Prod.Operadora-PMZ0: C S (C/N/M)	CFOP-Venda FRENTE: 5405
gEra	So Prod.ALT/Al-Redz: S N (S/N)	Clie.SemDV/BlqSit: NS(S/
cont	PesqRapida/Red.Comp: S N (S/N)	Frente On Line...: NS(S/
Roti	Acum.Tipo/Sup.WEB...: S N (S/N)	Quantidade Minima: 00000
fiNa	Tipo SUBTRAI TROCO...:	
	Exp.LimCred/9999999: S N (S/N)	Dias p/ Bloqueio...: 000
	At.CRec/Dav/PreVend: S P (S/N)	Pontuacao Bonus...: F (V/
	Cliente Venda PRAZO: 1/9 CONSUMIDOR FINAL	
	Cliente Cons. Final: 1/9 CONSUMIDOR FINAL	
	Cliente DEVOLUCAO...:	
	Gr.CF/Acum/RcChqPDV: SNS (S/N)	Codigo Reduzido:NNNS(S/
Quantidade MINIMA e MAXIMA de VENDA PDV por PR		
Avanco Informatica Ltda		

Quando o campo **MinMax** estiver com marcado com **S** a quantidade a ser definida será no cadastro de cada produto, conforme a tela a seguir.

A l t e r a c a o - EST117-MG			
Codigo.....:	41733/4	SI=F12EAN:	RefFab:
Descricao.....:	ABACATE AVOCADO KG		ABACATE AVOCADO
Marca.....:			
Un Compra/Venda:	CX 4.0000 KG	Dias Giro/Seg:	Aplic:
Setor.....:	1 ALIMENTOS	Secao.....:	19 HORTIFRUTTI/EMPORI
Grupo.....:	4 PERECIVEIS	Grupo.....:	1 FRUTAS
SubGrupo.:		SubGrupo.:	
Tributacao: I Isento	Mg% Min/Max: 60.00 60.00	Categ/PV<PC: A (AaZ)	
St(MG)(FE):	Comis/Desc%:	Peso Var/Fr: SN(S/N)	
%Icm / Ipi:	NCM/Ex.IPI.: 08044000	Et/Alar/Acr: NN(S/N)	
IcmE/MvaAj:	Peso Bruto.:	Vas/Ces/AtC: NN(S/N)	
Orig/Epoca: Nac	Lin/Soc/FdV: N N	CE/MPri/Web: SS(S/N)	
Grade.....:	IncPIS/CRap: N N N	Sus/BVe/Xml: NN(S/N)	
Forn.Principal:	120/1 DIST FRUTAS LEG. CRUZEIRO DO SUL		
Comprador.....:	4 VILSON	000000000000	
Cod.Entr/Saida:			/
Mensagem 1 NF.:			
Qt.Min/Max.....:	/ 999999		
F2:Desc.Exp F3:Cons F4:Util F5:Ult.Entr F6:Fornec F8:Vis F9:PrIg F12:Sin			

Uma vez habilitado o campo **MinMax** da rotina de **Parâmetros para Automação** consequentemente habilitará também o campo **Qt.Min/Max** do cadastro de produto, nele

poderá informar a quantidade do mesmo que será multiplicado no caixa. Após essa alteração será necessário enviar **carga parcial ou total de produtos** para os caixas.

Documento relacionados com a importação de carga total/Parcial no Supervisor:

- o [Dúvida | Como Importar Carga Total Parcial Supervisor Frente Avanço?](#)

2- Definindo Multiplicador **Geral**

Rotina:	Parâmetros para Automação
Programa:	PRO702
Localização:	Menu Principal (F5) / Automação

Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização.

The screenshot shows the 'PARAMETROS PARA AUTOMACAO' screen. The 'Auto' option is selected in the left menu. The 'MinMax' field is highlighted with a red box, showing a value of 'N'. A red banner at the bottom reads 'Quantidade MINIMA e MAXIMA de VENDA PDV por PR'.

PARAMETROS PARA AUTOMACAO	
Cada	Grava No Doc/IncCli: S N (S/N)
admi	Id.No Caixa/ExpDV P: S S (S/N)
fIsc	AltCLCup/AtualFinan: S N (S/N)
û Auto	Baixar Venda/MinMax: D N (D/S)
Gera	Prod.Operadora-PMZ0: C S (C/N/M)
gEra	So Prod.ALT/AL-Redz: S N (S/N)
conT	PesqRapida/Red.Comp: S N (S/N)
Roti	Acum.Tipo/Sup.WEB.: S N (S/N)
fiNa	Tipo SUBTRAI TROCO:
	Exp.LimCred/9999999: S N (S/N)
	At.CRec/Dav/PreVend: S P (S/N)
	Cliente Venda PRAZO: 1/9 CONSUMIDOR FINAL
	Cliente Cons. Final: 1/9 CONSUMIDOR FINAL
	Cliente DEVOLUCAO..:
	Gr.CF/Acum/RcChqPDV: SNS (S/N)

Quantidade MINIMA e MAXIMA de VENDA PDV por PR

Avanco Informatica Ltda

Quando o campo **MinMax** estiver com **N** a quantidade a ser definida será geral, ou seja, para todos os produtos, e será definido apenas nessa rotina de **Parâmetros para Automação**.

PR0702 PARAMETROS - VERSAO 12.0

PARAMETROS PARA AUTOMACAO

Cada	Grava No Doc/IncCli:	S N (S/N)	NCup NtFis/Alt.DT:	S S
admi	Id.No Caixa/ExpDV P:	S S (S/N)	Maximo Pesavel...:	00050
fIsc	AltClCup/AtualFinan:	S N (S/N)	Maximo N. Pesavel:	00100
Auto	Baixar Venda/MinMax:	D N (D/S)	C.CRecPag/AtuAuto:	SN(S/
Gera	Prod.Operadora-PMZ0:	C S (C/N/M)	CFOP-Venda FRENTE:	5405
gEra	So Prod.ALT/Al-Redz:	S N (S/N)	Clie.SemDV/BlqSit:	NS(S/
cont	PesqRapida/Red.Comp:	S N (S/N)	Frente On Line...:	NS(S/
Roti	Acum.Tipo/Sup.WEB...:	S N (S/N)	Quantidade Minima:	00000
fiNa	Tipo SUBTRAI TROCO.:			
	Exp.LimCred/9999999:	S N (S/N)	Dias p/ Bloqueio.:	000
	At.CRec/Dav/PreVend:	S P (S/N)	Pontuacao Bonus...:	F (V/
	Cliente Venda PRAZO:	1/9 CONSUMIDOR FINAL		
	Cliente Cons. Final:	1/9 CONSUMIDOR FINAL		
	Cliente DEVOLUCAO..:			
	Gr.CF/Acum/RcChqPDV:	SNS (S/N)	Codigo Reduzido:	NNNS(S/

Quantidade MINIMA de PRODUTOS na VENDA FRENTE AVA

Avanco Informatica Ltda

Definir no campo **Quantidade Mínima** a quantidade que deseja para multiplicar cada produto no caixa.

Após essa alteração será necessário enviar **carga total de produtos** para os caixas.

Documento relacionados com a importação de carga total/Parcial no Supervisor:

- o [Dúvida | Como Importar Carga Total Parcial Supervisor Frente Avanço?](#)

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Como Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #4

Created 10 October 2025 18:31:25 by Bruno Queiroz

Updated 10 October 2025 19:07:36 by Bruno Queiroz