Dúvida | Como Realizar Consulta Tempo Real Coleta Manutenção Inventário Integral Varejo?

Dúvida:

Como Realizar Consulta em Tempo Real da Coleta de Manutenção de Inventário no Integral Varejo?


Solução:

Para que seja possível realizar a consulta é necessário incluir os produtos previamente na rotina de Coleta de Manutenção de Inventário. Para mais informações, acesse a documentação: " Dúvida | Como Realizar Manutenção Inventário Integral Varejo? ".

1 - Configurando Parâmetros da Consulta de Inventario

Rotina:	Inventário
Programa:	PRO076
Localização:	(Menu Principal) F5 / Administ. Materiais / Inventar

Para realizar a consulta em tempo real da coleta de manutenção do inventario, primeiramente é necessário configurar os parâmetros da consulta acessando a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.





Ao acessar a rotina, marque as opções conforme desejado.



Abaixo segue a descrição dos campos a serem preenchidos da tela acima:

Manut. Salao Auto:	Informe a letra **S** para que o leitor de código de barras ao ler o EAN salte para a linha para que seja informado a quantidade do item. Caso contrário, informe a letra **N** para o usuário apertar a tecla **Enter** para saltar a linha.
Quant. Contagens:	Informe o número de vezes (com dois dígitos) que o sistema deverá realizar a atu automática da rotina de consulta de inventário.
Atualiza Automat:	Informe o tempo de intervalo (com três dígitos) entre as atualizações da rotina de cor inventário, ou zero para não atualizar. **OBSERVAÇÃO:** Se desejar informar um intervalo o mesmo deverá ser de no mínimo 15 segundos.

Assim que preencher os campos acima, será exibida a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar a configuração dos parâmetros da consulta de inventário.




2 - Realizando Consulta em Tempo Real da Coleta de Manutenção de Inventario


Rotina:	Balanço Diário
Programa:	CON077


Localização:	Admnistracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Inventario / Consulta

Para realizar a consulta em tempo real da coleta de manutenção de Inventario, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.




Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja realizar a consulta de inventário.







Ao acessar a rotina, no campo **Balanco** informe a data do balanço desejado (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.



No campo **Categ**, informe a letra correspondente a categoria do cadastro de produtos inicial desejada, ou aperte a tecla **Enter** para preencher com o padrão A.




No campo **a**, informe a letra correspondente a categoria do cadastro de produtos final desejada, ou aperte a tecla **Enter** para preencher com o padrão Z.




No campo **Linha**, informe o número correspondente a linha do cadastro de produto desejada, ou aperte a tecla **Enter** para prosseguir sem informar nenhum dado.



No campo **Local**, informe o local desejado, ou aperte a tecla **Enter** para prosseguir sem informar nenhum dado.




No campo **Dig**, informe a letra **S** para exibir na tela a consulta em ordem de digitação, ou **N** para não ser nessa ordem.



A seguir, será exibido na tela a listagem geral dos produtos inventariados (balanço), considerando os filtros informados. Para navegar pelos produtos, utilize as setas do teclado, no qual poderá visualizar maiores detalhes do inventário realizado na parte inferior da rotina.

No rodapé da rotina de consulta é exibido a mensagem " **Digite (esc) para sair da atualizacao automatica da tela** ", no qual indica que a consulta está sendo atualizada de forma automática em tempo real, de acordo com a configuração visto no tópico **1 - Configurando Parâmetros da Consulta de Inventario**. Para continuar a consulta sem que haja atualização automática, aperte a tecla **Esc**.

> **OBSERVAÇÃO:** Caso o parâmetro do campo **Atualiza Automat** (visto no tópico **1 - Configurando Parâme Consulta de Inventario**) for configurado com **0**, a mensagem " **Digite (esc) para sair da atualizacao aut da tela** " não será exibida durante a consulta do balanço.



Abaixo segue a descrição das colunas da **parte superior** da tela acima:

Item:	Refere-se ao código interno do item no sistema, que foi inventariado.
Descricao:	Refere-se a descrição do item, que foi inventariado.
Deposito:	Refere-se a quantidade do item inventariado no depósito.
Salao:	Refere-se a quantidade do item inventariado no salão.
Troca:	Refere-se a quantidade de troca do item inventariado.

Abaixo segue a descrição das colunas da **parte inferior** da tela acima:

Item:	Refere-se ao código interno do item no sistema, que foi coletado.

Descricao:	Refere-se a descrição do item, que foi coletado.
Qt.	Refere-se a quantidade do item em estoque.
Qt.Salao:	Refere-se a quantidade do item no salão.
Qt.Troca:	Refere-se a quantidade do item para troca.
Usuario:	Refere-se ao usuário que realizou a coleta.
Local:	Refere-se ao local da coleta do produto.
Sequencia:	Refere-se a ordem dos produtos coletados.
Hora:	Refere-se ao horário da coleta.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #1
Created 2025-08-19 13:21:25 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-08-19 13:31:52 UTC by Bruno Queiroz