Dúvida | Como Configurar Limite Verba Comprador Compras Integral?

Dúvida:


Como Configurar o Limite da Verba de Comprador para Realizar Compras para a Loja no Integral?

Solução:

1- Configurando o Limite da Verba do Comprador

Rotina:	Compradores
Programa:	CBA450
Localização:	Administracao Financeira / Planejamento / Compra Previsao Geral / Manutencao

Para configurar o limite da verba do comprador, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.



Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja configurar a verba do comprador.





Ao acessar a rotina, no campo **Comprador** informe o código do comprador que deseja definir a verba e, aperte a tecla **Enter**.


OBSERVAÇÃO: O comprador deverá ser cadastrado previamente no sistema. Para mais detalhes de como ca comprador, consulte o documento " Dúvida | Como Incluir Comprador Integral? ".



Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Alterar/Exclui?** ", no qual deverá informar a letra **A** para alterar o limite da verba do comprador.



Após ter habilitado a opção de alteração, aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo **Liberada**. Em seguida, informe o limite da verba desejada.




Posteriormente, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos até confirmar a alteração realizada.



2- Configurando o Parâmetro de Atualização da Verba do Comprador


Rotina:	Parâmetros / Pedido de Fornecedor
Programa:	PRO706
Localização:	(Menu Principal) F5 / administ. Materiais / pedidos - central / Fornecedor

Para configurar o parâmetro de atualização da verba do comprador, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.







Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo **At.Verba**, no qual deverá informar a letra **P** para atualizar a verba do comprador a partir da **inclusão do pedido de fornecedor** ou a letra **E** para atualizar a partir da **entrada da nota fiscal**.



No campo **Blq.P**, informe a letra **S** para **gerar o pedido bloqueado** ao ultrapassar o limite da verba ou **N** para **gerar o pedido liberado**.



Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos até confirmar a configuração realizada.




3- Demonstrando a Inclusão do Pedido de Fornecedor após a Definição do Limite da Verba

Rotina:	Inclusão
Programa:	PED001
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Compras / Pe Fornecedor / Inclusao / Normal

Para incluir um pedido de fornecedor normal no integral, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.


OBSERVAÇÃO: Para a finalidade deste documento será exibido algumas telas da rotina, porém, para mais det como incluir o pedido de fornecedor consulte o documento " Manual | Incluir Pedido Normal Fornecedor Integral

Abaixo segue um exemplo da primeira tela do pedido, no qual é exibido o limite da verba liberada (campo **Verba Lib**) e o valor que foi utilizado até o momento (campo **Utiliz**), conforme definido no tópico **1 - Configurando o Limite da Verba do Comprador**.




Abaixo segue um exemplo da inclusão do item do pedido, no qual foi informado um valor para ultrapassar o limite da verba definido.


OBSERVAÇÃO: O **valor do limite** será alcançado mediante a inclusão de pedidos ou entrada da nota fiscal no
No exemplo deste documento foi definido no tópico **2 - Configurando o Parâmetro de Atualização da V**
Comprador, que a atualização da verba será através do pedido, sendo assim, o **valor utilizado** será alterado
o pedido.



Abaixo segue um exemplo da finalização do pedido, com o valor total ultrapassando o valor do limite.

Observe que o sistema exibirá um alerta de que a verba utilizada pelo comprador está maior que a liberada. Para visualizar o limite da verba e o valor utilizado, aperte a tecla **F2** .





O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #2
Created 2025-09-18 12:26:42 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-09-18 12:46:23 UTC by Bruno Queiroz