

Como Configurar Sistema Relatório Saíam PDF Integral?

Como Configurar no Sistema para que os Relatórios Saíam em PDF no Integral?

Sumário:

- 1 - Configurando o Sistema para que os Relatórios Saíam em PDF no Integral

Solução:

1 - Configurando o Sistema para que os Relatórios Saíam em PDF no Integral

Rotina:	Relatórios PDF
Programa:	PRO607
Localização:	F6 / Relatorio PDF / Cadastra

Para configurar o sistema para que os relatórios saíam em PDF no Integral, acesse a localização citada acima.

OBSERVAÇÃO: A função F4 deve ser dada na tela do **Menu Principal**.

PR0000	CONTROLE DE ACESSO	
--------	--------------------	--

Programa pErfil Usuario <input type="text" value="Cadastra"/> pRogram <input type="text" value="Usuario x relatorios"/> Mensage <input type="text" value="reLatorio PDF"/>	Usu: JOSE Imp: ../rel/rel	Lj: 99 Nivel: 09/00
---	------------------------------	------------------------

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

PR0607	CONTROLE DE ACESSO	
--------	--------------------	--

Programa pErfil Usuario <input type="text" value="Cadastra"/> pRogram <input type="text" value="Usuario x rel"/> Mensage <input type="text" value="reLatorio PDF"/>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Relatorios PDF</th> </tr> <tr> <td>Usuario.: 9999</td> <td>TODOS</td> </tr> <tr> <td>Programa: █</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Modelo..: 00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fonte.....: Courier</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tamanho...: 10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Orientacao: R RETRATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Esquerda..: 010 (Margem Esquerda)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direita...: 010 (Margem Direita)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Superior..: 010 (Margem Superior)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Inferior..: 010 (Margem Inferior)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Linhas....: 060</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gera/Abre.: SS(S/N) Direto Impressora: N (S/N)</td> </tr> </table>	Relatorios PDF		Usuario.: 9999	TODOS	Programa: █		Modelo..: 00		Fonte.....: Courier		Tamanho...: 10		Orientacao: R RETRATO		Esquerda..: 010 (Margem Esquerda)		Direita...: 010 (Margem Direita)		Superior..: 010 (Margem Superior)		Inferior..: 010 (Margem Inferior)		Linhas....: 060		Gera/Abre.: SS(S/N) Direto Impressora: N (S/N)	
Relatorios PDF																											
Usuario.: 9999	TODOS																										
Programa: █																											
Modelo..: 00																											
Fonte.....: Courier																											
Tamanho...: 10																											
Orientacao: R RETRATO																											
Esquerda..: 010 (Margem Esquerda)																											
Direita...: 010 (Margem Direita)																											
Superior..: 010 (Margem Superior)																											
Inferior..: 010 (Margem Inferior)																											
Linhas....: 060																											
Gera/Abre.: SS(S/N) Direto Impressora: N (S/N)																											

F2:Programas F3:Ja Definidos F4:Liberados Avanco

Campos importantes da tela acima:

Usuario:	Assim que acessar a rotina o cursor cairá no campo Programa, porém, pode subir com a seta do teclado caso deseja configurar por usuário.
Programa:	Informe o programa que deseja gerar o relatório em PDF .
Modelo:	Informe o modelo que deseja gerar o relatório em PDF .
Fonte:	Esse campo é preenchido com a fonte Courier .

Tamanho:	Informe o tamanho do relatório em uma página. O sistema carrega automaticamente 10.
Orientacao:	Informe a posição da folha, sendo R para retrato e P para paisagem . O sistema carrega automaticamente R .
Esquerda:	Informe o tamanho da margem da esquerda. O sistema carrega automaticamente 10.
Direita:	Informe o tamanho da margem da direita. O sistema carrega automaticamente 10.
Superior:	Informe o tamanho da margem da superior. O sistema carrega automaticamente 10.
Inferior:	Informe o tamanho da margem da inferior. O sistema carrega automaticamente 10.
Linhas:	Informe a quantidade de linhas por página. O sistema carrega automaticamente 60.
Gera/Abre:	No primeiro campo informe S para gerar o relatório em PDF . No segundo campo informe S para abrir o relatório.
Direto Impressora:	Informe S se desejar ignorar a configuração e imprimir direto na impressora.

Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar a configuração.

```

PRO607          CONTROLE DE ACESSO
  Programa
  pErfil
  Usuario  ▾ Cadastra
  pRogram  ▾ Usuario x rel
  Message
  ▾ reLatorio PDF

Relatorios PDF
Usuario.: 9999  TODOS
Programa: mov214 Relatorio Entrada - Compra
Modelo..: 01 Relatorio Entrada - Compra

Fonte.....: Courier
Tamanho...: 10
Orientacao: R RETRATO
Esquerda..: 010 (Margem Esquerda)
Direita...: 010 (Margem Direita)
Superior..: 010 (Margem Superior)
Inferior..: 010 (Margem Inferior)
Linhas....: 060
Gera/Abre.: SS(S/N) Direto Impressora: N (S/N)

Confirma? S (S/N)

```

Ao informar um programa, no qual não gera relatório em **PDF** ou que não é reconhecido na rotina, o sistema informará que ele **não é liberado pela Avanço**, conforme exemplo abaixo.

PR0607

CONTROLE DE ACESSO

Relatorios PDF

Programa

pErfil

Usuario

pRogram

Message

û Cadastra

Usuario x rel

û reLatorio PDF

Usuario.: 9999 TODOS

Programa: mov031 Faturamento Venda

Modelo.: 01

Fonte.....: Courier

Tamanho...: 10

Orientacao: R RETRATO

Esquerda..: 010 (Margem Esquerda)

Direita...: 010 (Margem Direita)

Superior..: 010 (Margem Superior)

Inferior..: 010 (Margem Inferior)

Linhas....: 060

Gera/Abre.: SS(S/N) Direto Impressora: N (S/N)

=====> Nao LIBERADO pela AVANÇO

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #1

Created 7 November 2025 18:00:33 by Pedro Henrique

Updated 7 November 2025 18:04:44 by Pedro Henrique