

Dúvida | Como Configurar Apuração Matriz Registro E116 E250 E316 Integral?

Dúvida:

Como Configurar a Apuração da Matriz para os Registros E116, E250 e E316 no Integral?

Sumário:

- 1 - Configurando a Apuração da Matriz para os Registros E116, E250 e E316

Solução:

1 - Configurando a Apuração da Matriz para os Registros E116, E250 e E316

Rotina:	Apuração da Matriz
Programa:	SPD517
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / Apuracao / Manut. Apuracao matriz

Para configurar a apuração da matriz para os registros E116, E250 e E316, acesse a localização citada acima.

MENU24	SISTEMA COMERCIAL - VERSAO =====>	20/10/25
--------	-----------------------------------	----------

<p style="text-align: center;">I d e n t i f i c a c a o</p> <p>Usuario: 0001</p> <p>Nome: xxxxxxxxxxxx</p> <p>Senha: *****</p>	<p style="text-align: center;">M e n u P r i n c i p a l</p> <p>Cadastros basicos</p> <p>administracao Materiais</p> <p>administracao Financeira</p> <p>administracao fiScal</p> <p>preco por Grupo</p> <p>vendas - Automacao</p> <p>mOvimento - caixa</p> <p>Controle de Producao</p> <p>Exportar/importar arquivos</p> <p>SPED/EFD - NFe/NFce - RTC</p> <p>frota - Veiculos</p>
---	---

Avanco Informatica Ltda	
-------------------------	--

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

SPD517	Sped's / NF's / Reinf / RTC	
--------	-----------------------------	--

<p>Nota fisca</p> <p>Cupom</p> <p>Gestao NFe</p> <p>notAs refe</p> <p>reLatorios</p> <p>ferramenta</p> <p>apuracao</p> <p>Justes EF</p> <p>oBservacao</p> <p>Sped PIS/Cofins</p> <p>Geracao EFD</p> <p>Reinf</p> <p>AutOmatizacoes</p> <p>rEforma tributaria-RTC</p>	<p>Aj.Saldos (5.1.1)</p> <p>InF.Ad.Apuracao (5.2)</p> <p>Obrig.Recolher (5.4)</p> <p>Tipo de credito (5.5)</p> <p>Aj.aPur. IPI (4.5.4)</p> <p>Manutencao</p> <p>Manut.apur</p>	<p>Usu: xxxxxxxxxxxx Lj: 99</p> <p>Imp: ../rel/avanco Nivel: 09/00</p>
--	--	--

Apuracao da Matriz
Codigo da loja.....: 00
IDT:.....:
Codigo ICMS Receita.....: 000
Codigo Receita.....:
Reg. Permanente.....:

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Campos importantes da tela acima:

Campos:	Descrição:
Codigo da loja:	Informe a loja desejada, com dois dígitos (exemplo 01).

Campos:	Descrição:
IDT:	Identificadores dos Registros: I = E116, S = E250, F = E316
Codigo ICMS Receita:	Informe o código da apuração com três dígitos (exemplo 000 , destinado para o ICMS a recolher), ou pressione a tecla F2 para verificar as opções no sistema.
Codigo Receita:	Informe o código da receita referente à obrigação. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvidas, consulte a sua contabilidade.
Reg. Permanente:	Informe a letra S para não excluir o registro ao gerar o sped fiscal, ou N para excluir o registro.

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a configuração da apuração da matriz para os registros E116, E250 e E316.

SPD517
Sped's / NF's / Reinf / RTC

Usu: xxxxxxxxxxxx Lj: 99
 Imp: ../rel/avanco Nivel: 09/00

Nota fiscal
 Cupom
 Gestao NFe
 notAs refe
 reLatorios
 ferramenta
 aPuracao
 aJustes EF
 oBservacao
 Sped PIS/Cofins
 Geracao EFD
 Reinf
 AutOmatizacoes
 rEforma tributaria-RTC

Aj.Saldos (5.1.1)
 InF.Ad.Apuracao (5.2)
 Obrig.Recolher (5.4)
 Tipo de credito (5.5)
 Aj.aPur. IPI (4.5.4)
 Manutencao
 Manut.apur

Apuracao da Matriz

Codigo da loja.....	01 ()
IDT:.....	I	
Codigo ICMS Receita.....	000	
Codigo Receita.....	1206	
Reg. Permanente.....	S	

Confirma? S (S/N)

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #1

Created 20 October 2025 20:01:17 by Manuela oliveira

Updated 20 October 2025 20:17:39 by Manuela oliveira