

# Impressoras de Gondola

Documentações referentes as impressoras de gôndolas homologadas para os sistemas da Avanço


- [Linux - Instalando e Configurando](#)
- [Windows - Impressão Compartilhada via Coletor](#)
- [Windows - Etiqueta de Gôndula](#)
- [Impressora WiFi Sewoo LKP41](#)

# Linux - Instalando e Configurando

## Impressora Etiqueta de Gôndola.

Segue abaixo vídeo contendo manual das configurações.

[CLIQUE AQUI!!](#)



# Windows - Impressão Compartilhada via Coletor

Segue abaixo o link contendo o vídeo orientando sobre as configurações da impressão vai Coletor.

[Clique aqui!](#)

**OBS:** Comandado só funciona em servidores Slackware.

**Comando:**

```
curl -L -K https://avancoinfo.com.br/integral/impressora/install | bash
```

# Windows - Etiqueta de Gôndula

Segue abaixo o link contendo o vídeo orientando sobre a instalação da impressora modelo Gôndula em uma estação de trabalho

## Windows 7:

[Clique aqui!](#)



## Windows 10:

[Clique aqui!](#)



# Impressora WiFi Sewoo LKP41

# Impressora WiFi Sewoo LKP41



## Programas:

[CONFIGURATION TOOL.exe](#)

[LKPxx Initial Setting.rar](#)

## Configuração Impressora:


Para visualizar o vídeo [CLIQUE AQUI.](#)

## Exemplo Cups:

**printers.conf**

1	<Printer SWLKP41>
2	UUID urn:uuid:7b56045c-dd2a-3833-7b76-a2c7cc8a986e
3	Info teste
4	Location teste
5	DeviceURI socket://192.168.0.73
6	State Idle
7	StateTime 1556812508
8	Type 4
9	Accepting Yes
10	Shared Yes
11	JobSheets none none
12	QuotaPeriod 0
13	PageLimit 0
14	KLimit 0
15	OpPolicy default
16	ErrorPolicy retry-job
17	</Printer>

## Exemplo Arquivo Etiqueta:



### etiqueta.txt

1	! 0 200 200 254 1
2	TEXT 4 0 15 10 PRODUTO TESTE
3	TEXT 4 1 15 60 R\$ 15,00
4	BARCODE-TEXT 7 0 5
5	BARCODE EAN13 1 1 50 300 60 7891000089798
6	PRINT

### Explicando:

Linha: TEXT 4 0 15 10 PRODUTO TESTE

4 - Fonte

0 - Tamanho

15 - Posicao inicial horizontal

10 - Posicao inicial vertical

☐☐

Linha: TEXT 4 1 15 60 R\$ 15,00

4 - Fonte

1 - Tamanho

15 - Posicao inicial horizontal

60 - Posicao inicial vertical

☐☐

Linha: BARCODE-TEXT 7 0 5

7 - Numero da fonte usada

0 - Tamanho da fonte

5 - Distancia do codigo de barras

☐☐

Linha: BARCODE EAN13 1 1 50 300 60 7891000089798

EAN13 - Tipo

1 - Largura

1 - Proporcao

50 - Altura

300 - Posicao inicial horizontal

60 - Posicao inicial vertical

7891000089798 - Conteudo do codigo de barras que sera impresso

# Emitindo Etiqueta:

Para visualizar o vídeo [CLIQUE AQUI.](#)

## Uteis:

[Clique aqui Manual Linguagem EscPOS](#)

[Clique aqui Manual Linguagem CPCL](#)