# Integração SmartPOS – Procedimento de Ativação e Configuração

## Visão Geral

A integração com o SmartPOS permite que pedidos do Novo Avanço sejam enviados diretamente para a maquininha SmartPOS, funcionando como um PDV integrado. O processo é dividido em duas etapas: **ativação no SmartPOS** e **configuração no Novo Avanço**.


---

## 1. Ativação no SmartPOS

Nesta etapa, o cliente realiza o cadastro diretamente na plataforma SmartPOS.

### Passos

1. O cliente faz o **cadastramento no SmartPOS**.
2. Após o cadastro, o SmartPOS disponibiliza um **token de integração**.
3. O Novo Avanço, por meio da API já integrada, **coleta automaticamente** esse token e o **vincula à conta do cliente** dentro do sistema.
4. O mesmo também pode ser inserido manualmente em CO > Configurções de Integrações > Ativar a Integraçao Smart-TEF > Inserir filial, OCP Sub-Key e Token ( fornecedos pela própria SmartPOS/Cliente ).





---

# 2. Configuração no Novo Avanço

Essa etapa é realizada pela equipe de Suporte do Novo Avanço.

# Passos

1. O Suporte acessa a conta do cliente e **ativa o parâmetro** de integração com o SmartPOS.
2. Após a ativação do parâmetro, deve ser cadastrado um novo POS em CO > Configurções de Integrações > Smart-TEF




1. Com isso, **novos pedidos podem ser enviados diretamente** para a maquininha SmartPOS. A opçao de envio estará disponíve na grade de envio de pedidos.

---

# Fluxo Resumido

1. **Cadastro no SmartPOS → Token é gerado**
2. **Novo Avanço coleta o token automaticamente ou é cadastrado manualmente.**
3. **Suporte ativa o parâmetro de integração**
4. **SmartPOS passa a receber pedidos como um PDV**

---

# Responsabilidades

- **Cliente**: realizar o cadastro no SmartPOS.
- **SmartPOS**: disponibilizar o token.
- **Novo Avanço (API)**: coletar/armazenar e registrar o token.
- **Suporte Avanço**: ativar o parâmetro e concluir a integração.

---

Revision #1
Created 2025-12-02 23:37:04 UTC by Luiz Paulo
Updated 2025-12-02 23:46:52 UTC by Luiz Paulo