Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 40 Giro Compra Excede Validade Integral?

Dúvida:

Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 40 - Giro Compra Excede Validade** no **Sistema Integral**?

Solução:

A mensagem é destinada aos usuários responsáveis por realizarem o controle de giro de estoque dos produtos.

Será exibida em dois casos:

- Quando um produto tiver a validade informada menor do que a data de movimentação do mesmo;
- Quando a duração de estoque de um produto for maior que os dias de validade do mesmo;


Observações:

- Para utilizar a mensagem é necessário que a **rotina de estoque mínimo/máximo** seja utilizada e que na entrada de produtos seja informada a data de validade dos mesmos;
- O manual contendo todas as informações sobre as **Mensagens Automáticas do Sistema Integral** está disponível no link: "Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral".

1 - Cadastrando Mensagem

Rotina:	Mensagem Automática para Usuários - Inclusão
Programa:	PRO005
Localização:	Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manute

Para realizar o cadastro da mensagem para determinado usuário acesse a localização indicada acima.



Campos importantes da tela acima:


0000:	Informe o **código do usuário** que deseja cadastra mensagem.
OP:	Informe o **código 40 para receber mensagens situações de dias de giro de estoque exceder validade.**
Lj:	Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensa **digite 99 para todas**.

2 - Parametrizando Rotina de Estoque Máximo/Mínimo

Rotina:	Cálculo Estoque Máximo/Mínimo
Programa:	PRO706

Localização:	Menu Principal (F5) / Adm de Materiais / Cálculo Es Máx-Min / Parâmetros Cálculo


Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização.



Campo importante da tela acima:

Dias Venda:	Dias de venda para referência de cálculo do estoque mínimo/máximo.	Dias de venda desejado.

Com a rotina parametrizada corretamente, na ficha financeira dos produtos terão os campos de **ED (Duração de estoque)** e **UltXXD (Últimos XX dias de venda, sendo XX os dias de vendas cadastrados na rotina de cálculo de estoque máx/min)** preenchidos.



No exemplo acima a duração do estoque é de **204 dias** e as **vendas nos últimos 90 dias (conforme a parametrização)** é de **101 unidades**.

3 - Visualizando Mensagem


Rotina:	Consulta Mensagem
Programa:	PRO713
Localização:	Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas

Para emitir as mensagens, durante a entrada da nota, o sistema irá efetuar alguns cálculos.

- **Cálculo dos dias excedentes**: Dias excedentes = duração do estoque - dias de validade;
- **Cálculo de excedente total**: (Quantidade de vendas nos últimos XX dias / XX) * Dias Excedentes, sendo assim XX corresponde aos dias de vendas cadastrados na rotina de cálculo de estoque máx/min.

Feitos os cálculos o sistema emite uma mensagem de acordo com as seguintes situações:

3.1 - Data de Validade menor que Data de Movimento do Produto




Quando a data de validade do item informada na entrada é menor que a data de movimentação, o sistema retorna a mensagem "**Validade < Dt.Mov**".

Com a seleção em cima da mensagem é possível observar as seguintes informações:

- **Na primeira linha**: A **descrição da mensagem**, o **número da loja**, o **número da Nota** e o **Fornecedor**.
- **Na segunda linha**: O **código e descrição do item**, a **quantidade informada na entrada** e a **quantidade em estoque atual**.
- **Na terceira linha**: A **data de validade** informada na entrada, a **quantidade de dias** até o vencimento do item e a **duração do estoque do item**.

3.2 - Data de Duração no estoque é maior que a Quantidade de Dias até o Vencimento



Quando a duração de estoque do item é maior que a quantidade de dias até o vencimento do mesmo os sistema retorna a mensagem "**D.Est > Validade**".

Com a seleção em cima da mensagem é possível observar as seguintes informações:

- **Na primeira linha**: A **descrição da mensagem**, o **número da loja**, o **número da nota** e o **fornecedor**.
- **Na segunda linha**: O **código e descrição do item**, a **quantidade informada na entrada (Qt.NF)** e a **quantidade em estoque atual (Est.)**.
- **Na terceira linha**: A **data de validade (Dt. Val)** informada na entrada, a **quantidade de dias (D.Ven)** até o vencimento do item, a **duração do estoque (D.Est)** do item, **a quantidade de dias de excedente (D.Excd)** em estoque e o **excedente total (Qt.E)**.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #1
Created 2026-06-19 12:24:40 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2026-06-19 12:30:24 UTC by Bruno Queiroz