

Dúvida | Como ativar Filial para utilizar NFCe Integral?

Dúvida:

Como parametrizar Filial para utilizar NFCe Integral?

Solução:

1 - Cadastro Filial


Rotina:	Filiais
Programa:	CBA001
Localização:	Cadastros basicos / Filial / Filiais / Manutencao / Cadastro / Geral

Para parametrizar uma filial para utilizar NFC-e no sistema, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para navegar pelos caminhos e pressione a tecla *Enter* para confirmar cada seleção.

The screenshot displays a terminal-style interface with a black background and yellow text. At the top, there are three boxes: 'MENU05', 'SISTEMA COMERCIAL - VERSAO =====> 22/07/25 E', and '25/08/25'. Below this, the interface is divided into two main sections. On the left, under the heading 'I d e n t i f i c a c a o', there are fields for 'Usuario: 0001', 'Nome: xxxxxxxx', and 'Senha: *****'. On the right, under the heading 'M e n u P r i n c i p a l', a list of menu items is shown, with 'Cadastros basicos' highlighted by a green bar. The menu items include: 'administracao Materiais', 'administracao Financeira', 'administracao fiScal', 'preco por Grupo', 'vendas - Automacao', 'mOvimento - caixa', 'Controle de Producao', 'Exportar/importar arquivos', and 'SPED/efd - NFe/NFCe - RTC'. At the bottom, there are two boxes: 'Avanco Informatica Ltda' and 'EMPRESA DEMO'. A footer line at the very bottom lists function keys: 'F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons'.



Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme a filial que deseja parametrizar



☐ **OBS:** Para passar pra próxima tela vamos selecionar "A" de altera.

```

Cod/CNPJ/Razao: 11 00.0 Gerente.....:
Endereco/Bairr: ENDERECO Sub.Gerente...:
Cidade/Estado.: BELO HOR Tab. Pr. (ATac):
IEst/Resp/Fant: Class.Trib....: 00 Ind.Deson: 0 Situacao: 0
Processo/I.Mun: Cod.Lj.NFe....: Dt.Conf.: 00/00/00 Ct.Inv:
Cta CAIXA/Emai: Conta BaixaPDV: Uti. SAT: N (S/N)
Grupo para 2Pr: Conta Faturam.: Uti.NFCe: N (S/N)
Lj Venda/Perc%: Conta Troco...: Uti. NFe: N (S/N)
Vincul.Cliente: Al.Pis/Cofins.: BC.Difal: N
Lj q/ Abastece: CodSit-NFcupom: 00 Incl. NF: ST Atac.: N
Grupo Pr.VENDA: Suframa.....: Cnae: 0000-0/00 Apoio F.: N
Grupo Fin/Fisc: Logradouro....: N.Imovel:
Categ. A a Z...: Z (X=Des Complemento...: Fax:
Serie.....: Fantasia/GLN...: 0000000000000
ECFs-A (M2) -Fun: 1 Perfil Fiscal.: Versao EFD: FatConv: N
CFOP 5905-KmCD: N (S/N) Numero IRJC...: Obr.Ressar: N PrecoCMV: 0
Atividade/Clas: 0 Indust Apuracao IPI...: 1 Mensal IP Icms Unit.: N Icms SN.: S
NF/NItens/Fat.: 00 990 0 Ressarcimento.: N Vl.Agrega.: N Bl.K/Lei:N
AE/PObr/Col/TE: N N N D Compl.S.Trib...: N Apura ST...: N Acum.IPI: N

```

Filial Utilizara NFC-e - Nota Fiscal de Consumidor Eletronica? (S/N)

Avanco Informatica Ltda EMPRESA DEMO

Parâmetro	Descrição	Opções
Uti.NFCe	Define se a filial utilizará NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica). Esse parâmetro afeta todas as rotinas relacionadas, como envio de notas, cadastros e demais processos.	- S = Utiliza NFC-e - N = Não utiliza NFC-e

```

Cod/CNPJ/Razao: 11 00.0 Gerente.....:
Endereco/Bairr: ENDERECO Sub.Gerente...:
Cidade/Estado.: BELO HOR Tab. Pr. (ATac):
IEst/Resp/Fant: Class.Trib....: 00 Ind.Deson: 0 Situacao: 0
Processo/I.Mun: Cod.Lj.NFe....: Dt.Conf.: 00/00/00 Ct.Inv:
Cta CAIXA/Emai: Conta BaixaPDV: Uti. SAT: N (S/N)
Grupo para 2Pr: Conta Faturam.: Uti.NFCe: S (S/N)
Lj Venda/Perc%: Conta Troco...: Uti. NFe: N (S/N)
Vincul.Cliente: Al.Pis/Cofins.: BC.Difal: N
Lj q/ Abastece: CodSit-NFcupom: 00 Incl. NF: ST Atac.: N
Grupo Pr.VENDA: Suframa.....: Cnae: 0000-0/00 Apoio F.: N
Grupo Fin/Fisc: Logradouro....: N.Imovel:
Categ. A a Z...: Z (X=Des Complemento...: Fax:
Serie.....: Fantasia/GLN...: 0000000000000
ECFs-A (M2) -Fun: 1 Perfil Fiscal.: Versao EFD: FatConv: N
CFOP 5905-KmCD: N (S/N) Numero IRJC...: Obr.Ressar: N PrecoCMV: 0
Atividade/Clas: 0 Indust Apuracao IPI...: 1 Mensal IP Icms Unit.: N Icms SN.: S
NF/NItens/Fat.: 00 990 0 Ressarcimento.: N Vl.Agrega.: N Bl.K/Lei:N
AE/PObr/Col/TE: N N N D Compl.S.Trib...: N Apura ST...: N Acum.IPI: N

```

Filial Utilizara NFC-e - Nota Fiscal de Consumidor Eletronica? (S/N)

Avanco Informatica Ltda EMPRESA DEMO

Cod/CNPJ/Razao: 11 00.0	Gerente.....:		
Endereco/Bairr: ENDERECO	Sub.Gerente...:		
Cidade/Estado.: BELO HOR	Tab. Pr. (ATac):		
IEst/Resp/Fant:	Class.Trib....: 00	Ind.Deson: 0	Situacao: 0
Processo/I.Mun:	Cod.Lj.NFe....:	Dt.Conf.: 00/00/00	Ct.Inv:
Cta CAIXA/Emai:	Conta BaixaPDV:	Uti. SAT: N	(S/N)
Grupo para 2Pr:	Conta Faturam.:	Uti.NFce: S	(S/N)
Lj Venda/Perc%:	Conta Troco...:	Uti. NFe: N	(S/N)
Vincul.Cliente:	Al.Pis/Cofins.: 1,65	7,60	BC.Difal: N
Lj q/ Abastece:	CodSit-NFcupom: 00	Incl. NF: N	ST Atac.: N
Grupo Pr.VENDA:	Suframa.....:	Cnae: 0000-0/00	Apoio F.: N
Grupo Fin/Fisc:	Logradouro....: ACESSO	N.Imovel:	
Categ. A a Z...: Z (X=Des	Complemento...:	Fax:	
Serie.....:	Fantasia/GLN...:	0000000000000	
ECFs-A (M2) -Fun: 1	Perfil Fiscal.: A	Versao EFD: 19	FatConv: N
CFOP 5905-KmCD: N (S/N)	Numero IRJC...:	Obr.Ressar: N	PrecoCMV: 2
Atividade/Clas: 0 Indust	Apuracao IPI...: 1 Mensal IP	Icms Unit.: N	Icms SN.: S
NF/NItens/Fat.: 00 990 0	Ressarcimento.: N	Vl.Agrega.: N	Bl.K/Lei:N
AE/PObr/Col/TE: N N N D	Compl.S.Trib...: N	Apura ST...: N	Acum.IPI: N

Confirma? S (S/N)

Após colocar "S" so teclar enter até confirmar.

☐ **OBS:** Ao acessar a tela dos **PARAMETROS NFE**,o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", no qual para **alterar** deverá informar a letra **A**, ou **P** para **prosseguir**, ou **E** para **excluir**.

SPD111	CADASTRO BASICOS	25/08/25
<ul style="list-style-type: none"> u filial Cliente Fornecer Vendedor Comprado Indice Plano co Admist. Empresas Transport Tabelas InterMed 	PARAMETROS NFE Filial-11	
	Serie.....: 001 Contg-OFF: N Seq.Unic.: S (S/N) Versao....: 400 Envio.....: S (S/N) Retorno...: S (S/N) Data NFE..: 25/08/25 Impressao: S (S/N) Tempo....: 5 Ft.Conv...: N (S/N) Gr.Arq.NF: N (S/N) NCM.....: S (S/N) Ordem....: A (A/D/N) Obs./Imp.: SN (S/N) Xml/Txt...: T (X/T) Imp.St/IPI: QD (Q/D) Imp.Icm...: N (S/N) Mod.DANFE: 1 Grd./Zero.: NNS (S/N) Versao Av: 0400 Ver.Reinf: 0.00.00	
	Serv.Remoto IP: 192.168.0.250 Serv.Local IP: 192.168.0.250 Pasta Local...: /u/rede/nfe/11/local Pedido.....: /u/rede/nfe/11/remoto Importado....: /u/rede/nfe/11/remoto Processado...: /u/rede/nfe/11/remoto Danfe.....: /u/rede/nfe/11/remoto Rejeitado....: /u/rede/nfe/11/remoto	
	Confirma? S (S/N)	
Avanco Informatica Ltda		11-EMPRESA DEMO

☐ **Abaixo segue a descrição dos campos mais importantes para configuração de NFce da tela acima:**

Campo	Descrição
Envio	Informe a letra N para envio manual, ou S para envio automático.
Retorno	Informe a letra N para retorno manual, ou S para retorno automático.
Pasta Local	Informe o caminho da pasta local. Observação: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Materiais.
Serv. Remoto IP	Informe o IP do servidor remoto. Observação: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Materiais.
Serv. Local IP	Informe o IP do servidor local. Observação: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Materiais.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #5

Created 25 August 2025 13:07:50 by Fabio Silva

Updated 25 August 2025 18:42:56 by Bruno Queiroz