

Coletores Android

- [Compex AutoID9 \(Q7/ Q9\)](#)
- [Compex: CPX Blue / Urovo: ET28](#)
- [Compex T5](#)
- [Compex / Urovo: DT30](#)
- [Compex / Urovo: DT40](#)
- [Honeywell EDA50](#)
- [LeCod LD301](#)

Complex AutoID9 (Q7/ Q9)


Segue abaixo vídeo contendo manual das configurações.

OBS: As configurações funcionam para o modelo Q7 e Q9

[Clique aqui!](#)



Baixe o Termius para configura
o sistema da Avanço
informatica.



[Link manual Termius CLIQUE AQUI!](#)


Compex: CPX Blue / Urovo: ET28

Segue abaixo vídeo contendo manual das configurações.

[CLIQUE AQUI!!](#)



Baixe o Termius para configura
o sistema da Avanço
informatica.



[CLIQUE AQUI!](#)


Compex T5

Segue abaixo vídeo contendo manual das configurações.

[CLIQUE AQUI!](#)



Baixe o Termius para configura
o sistema da Avanço
informatica.



[CLIQUE AQUI!](#)


Compex / Urovo: DT30

Segue abaixo vídeo contendo manual das configurações.

[CLIQUE AQUI!](#)



Baixe o Termius para configura
o sistema da Avanço
informatica.



[CLIQUE AQUI!](#)


Compex / Urovo: DT40

Segue abaixo vídeo contendo manual das configurações.

[CLIQUE AQUI!](#)



Baixe o Termius para configura o sistema da Avanço informatica.



[CLIQUE AQUI!](#)

Honeywell EDA50

Instruções para instalação e configurações:

Coletor Honeywell EDA50



1. Instalação Loja de Aplicativos.

[CLIQUE AQUI!](#)

2. Instalação Aplicativos Necessários.

[CLIQUE AQUI!](#)

3. Configuração do coletor.

[CLIQUE AQUI!](#)

4. Configurações Terminal Avanço.

[CLIQUE AQUI!](#)

LeCod LD301

Segue abaixo vídeo contendo manual das configurações.

[CLIQUE AQUI!](#)

